



クラウド

IIJ GIOリモートアクセスサービス

Windows 10 設定ガイド

Version 1.0

IIJ

Internet Initiative Japan

お客様窓口

IIJ GIOリモートアクセスサービスでは、あらかじめ登録された運用管理担当者からのお問い合わせのみ受け付けています。運用管理担当者ではない方からのお問い合わせは受け付けておりませんので、お客様のIIJ GIOリモートアクセス管理者にご相談ください。

運用管理担当者からのお問い合わせ先は、「IIJ GIOリモートアクセスサービス ご利用の手引き」をご覧ください。

目次

お客様窓口	2
PPTP接続	4
リモートアクセスVPN接続の作成	4
リモートアクセスVPN接続の接続・切断	6
L2TP/IPsec接続	8
リモートアクセスVPN接続の作成	8
リモートアクセスVPN接続の接続・切断	11
SSTP接続	13
リモートアクセスVPN接続の作成	13
リモートアクセスVPN接続の接続・切断	16



PPTP接続


リモートアクセスVPN接続の作成

STEP 1




「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンを右クリックまたはロングタップします。

STEP 2




「ネットワークと共有センターを開く」をクリックまたはタップします。

STEP 3



「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックまたはタップします。

STEP 4




▼接続オプションを選択します

「職場に接続します」を選択

「次へ」をクリックまたはタップします。


STEP 5



▼どの方法で接続しますか？

「インターネット接続 (VPN) を使用します」をクリックまたはタップ

STEP 6




▼インターネットアドレス

IIJ GIOリモートアクセス設備のホスト名を入力


▼接続先の名前

任意の名前を入力
(例：リモートアクセス)


「作成」をクリックまたはタップします。

STEP
7

「アダプター設定の変更」をクリックまたはタップします。

STEP
8

生成された接続設定(例：リモートアクセス)を右クリックまたはロングタップし「プロパティ」を選択します。

STEP
9

「セキュリティ」タブをクリックまたはタップします。


▼VPNの種類

「Point to Point トンネリング プロトコル(PPTP)」を選択

▼認証

「次のプロトコルを許可する」を選択後「Microsoft CHAP Version2(MS-CHAP v2)」にチェックが入っていることを確認

「ネットワーク」タブをクリックまたはタップします。

STEP
10


▼この接続は次の項目を使用します

「インターネットプロトコルバージョン6(TCP/IPv6)」をチェックしない

「OK」をクリックまたはタップします。


以上で基本的な設定は終了です。

STEP 1



「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをクリックまたはタップします。

STEP 2



生成された接続設定(例：リモートアクセス)をクリックまたはタップします。

STEP 3




「生成された接続設定(リモートアクセス)」をクリックまたはタップします。

STEP 4



「接続」をクリックまたはタップします。

STEP 5



▼ユーザー名

管理者から発行されたユーザー名を入力
(例：username)


※お客様のご利用方法により、「username@example.jp」のように@以降のレルム部分が必要になる場合があります

▼パスワード

管理者から発行されたパスワードを入力

「OK」をクリックまたはタップします。

STEP 6



接続に成功すると「接続済み」と表示されます。


※端末認証を使用している場合には、リモートアクセスVPN接続後にWebブラウザを利用して端末認証を実施してください。詳しくは別紙「IIG GIOリモートアクセス 端末認証ガイド」をご確認ください。

STEP 7



接続を切る場合は、「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをクリックまたはタップします。

STEP 8



接続先の名前(例: リモートアクセス)をクリックまたはタップします。

STEP 9



接続先の名前(例:リモートアクセス)をクリックまたはタップします。

STEP 10



「切断」をクリックまたはタップします。



クラウド

L2TP/IPsec接続


リモートアクセスVPN接続の作成

STEP 1




「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンを右クリックまたはロングタップします。

STEP 2




「ネットワークと共有センターを開く」をクリックまたはタップします。

STEP 3



「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックまたはタップします。

STEP 4




▼接続オプションを選択します

「職場に接続します」を選択

「次へ」をクリックまたはタップします。


STEP 5



▼どの方法で接続しますか？

「インターネット接続 (VPN) を使用します」をクリックまたはタップ

STEP 6



▼インターネットアドレス

IIJ GIOリモートアクセス設備のホスト名を入力


▼接続先の名前

任意の名前を入力

(例：リモートアクセス)


「作成」をクリックまたはタップします。

STEP 7




「アダプター設定の変更」をクリックまたはタップします。

STEP 8



生成された接続設定(例：リモートアクセス)を右クリックまたはロングタップし「プロパティ」を選択します。

STEP 9



「セキュリティ」タブをクリックまたはタップします。

▼VPNの種類


「IPsec を利用したレイヤー 2 トンネリング プロトコル(L2TP/IPsec)」を選択

▼認証

「次のプロトコルを許可する」を選択後「Microsoft CHAP Version2(MS-CHAP v2)」にチェックが入っていることを確認

「詳細設定」をクリックまたはタップします。

STEP 10



▼認証に事前共有キーを使う


項目を選択

▼キー

管理者から指定されたIPsec共有秘密鍵を入力


「OK」をクリックまたはタップします。

STEP 11



「ネットワーク」タブをクリックまたはタップします。

STEP 12




▼この接続は次の項目を使用します

「インターネットプロトコルバージョン6(TCP/IPv6)」
をチェックしない


「OK」をクリックまたはタップします。
以上で基本的な設定は終了です。

STEP
1



「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをクリックまたはタップします。

STEP
2



生成された接続設定(例：リモートアクセス)をクリックまたはタップします。

STEP
3




「生成された接続設定(リモートアクセス)」をクリックまたはタップします。

STEP
4



「接続」をクリックまたはタップします。

STEP
5



▼ユーザー名

管理者から発行されたユーザー名を入力
(例：username)


※お客様のご利用方法により、「username@example.jp」のように@以降のレルム部分が必要になる場合があります

▼パスワード

管理者から発行されたパスワードを入力

「OK」をクリックまたはタップします。

STEP 6



接続に成功すると「接続済み」と表示されます。


※端末認証を使用している場合には、リモートアクセスVPN接続後にWebブラウザを利用して端末認証を実施してください。詳しくは別紙「IIG GIOリモートアクセス 端末認証ガイド」をご確認ください。

STEP 7



接続を切る場合は、「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをクリックまたはタップします。

STEP 8



接続先の名前(例: リモートアクセス)をクリックまたはタップします。

STEP 9



接続先の名前(例: リモートアクセス)をクリックまたはタップします。

STEP 10



「切断」をクリックまたはタップします。



SSTP接続


リモートアクセスVPN接続の作成

STEP 1




「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンを右クリックまたはロングタップします。

STEP 2




「ネットワークと共有センターを開く」をクリックまたはタップします。

STEP 3



「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックまたはタップします。


STEP 4



▼接続オプションを選択します
「職場に接続します」を選択

「次へ」をクリックまたはタップします。


STEP 5



▼どの方法で接続しますか?

「インターネット接続 (VPN) を使用します」をクリックまたはタップ

STEP 6



▼インターネットアドレス

IJ GIOリモートアクセス設備のホスト名を入力


▼接続先の名前

任意の名前を入力

(例：リモートアクセス)


「作成」をクリックまたはタップします。

STEP 7




「アダプター設定の変更」をクリックまたはタップします。

STEP 8



生成された接続設定(例：リモートアクセス)を右クリックまたはロングタップし「プロパティ」を選択します。

STEP 9



「セキュリティ」タブをクリックまたはタップします。

▼VPNの種類


「Secure Socket トンネリングプロトコル(SSTP)」を選択

▼認証

「次のプロトコルを許可する」を選択後「Microsoft CHAP Version2(MS-CHAP v2)」にチェックが入っていることを確認

「ネットワーク」タブをクリックまたはタップします。

STEP 10



▼この接続は次の項目を使用します

「インターネットプロトコルバージョン6(TCP/IPv6)」
をチェックしない


「OK」をクリックまたはタップします。
以上で基本的な設定は終了です。

STEP 1



「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをクリックまたはタップします。

STEP 2



生成された接続設定(例：リモートアクセス)をクリックまたはタップします。

STEP 3




「生成された接続設定(リモートアクセス)」をクリックまたはタップします。

STEP 4



「接続」をクリックまたはタップします。

STEP 5



▼ユーザー名

管理者から発行されたユーザー名を入力
(例：username)


※お客様のご利用方法により、「username@example.jp」のように@以降のレルム部分が必要になる場合があります

▼パスワード

管理者から発行されたパスワードを入力

「OK」をクリックまたはタップします。

STEP 6



接続に成功すると「接続済み」と表示されます。


※端末認証を使用している場合には、リモートアクセスVPN接続後にWebブラウザを利用して端末認証を実施してください。詳しくは別紙「IIG GIOリモートアクセス 端末認証ガイド」をご確認ください。

STEP 7



接続を切る場合は、「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをクリックまたはタップします。

STEP 8



接続先の名前(例: リモートアクセス)をクリックまたはタップします。

STEP 9



接続先の名前(例: リモートアクセス)をクリックまたはタップします。

STEP 10



「切断」をクリックまたはタップします。