



Windows 8 設定ガイド

Version 1.0

PPPoE接続

L2TP/IPsec接続

SSTP接続

IIJ

Internet Initiative Japan

お客様窓口

IIJ GIOリモートアクセスサービスでは、あらかじめ登録された運用管理担当者からのお問い合わせのみ受け付けています。
運用管理担当者ではない方からのお問い合わせは受け付けておりませんので、お客様のIIJ GIOリモートアクセス管理者にご相談ください。
運用管理担当者からのお問い合わせ先は、「IIJ GIOリモートアクセスサービス ご利用の手引き」をご覧ください。。

本書は著作権法上の保護を受けています。

本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられています。

IIJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの商標または登録商標です。

その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。

本文中では、™、®マークは表示しておりません。

©2013 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.

本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

IIJ GIOリモートアクセスサービス Windows 8 設定ガイド Version 1.0
発行：株式会社インターネットイニシアティブ
IIJ-GAM006AA-1302CP-00001ZZ

目次

お客様窓口	2
PPTP接続	4
リモートアクセスVPN接続の作成	4
リモートアクセスVPN接続の接続・切断	8
L2TP/IPsec接続	9
リモートアクセスVPN接続の作成	9
リモートアクセスVPN接続の接続・切断	13
SSTP接続	14
リモートアクセスVPN接続の作成	14
リモートアクセスVPN接続の接続・切断	18



クラウド

PPTP接続

リモートアクセスVPN接続の作成

STEP
1




「検索チャーム」を開き、検索ボックスに「コントロールパネル」と入力し、「アプリ」をタップまたはクリックして、検索結果に表示された「コントロールパネル」をタップまたはクリックします。

STEP
2



「ネットワークとインターネット」をタップまたはクリックします。

STEP
3




「ネットワークと共有センター」をタップまたはクリックします。

STEP
4



「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をタップまたはクリックします。

STEP
5




▼接続オプションを選択します
「職場に接続します」を選択

「次へ」をタップまたはクリックします。

STEP

6



▼どの方法で接続しますか？

「インターネット接続(VPN)を使用します(I)」をタップまたはクリックします。

STEP

7



▼インターネットアドレス

IIJ GIOリモートアクセス設備のホスト名を入力

▼接続先の名前

任意の名前を入力

(例：リモートアクセス)

▼資格情報を記録する

項目をチェックを外す

「作成」をタップまたはクリックします。

STEP


8



「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをタップまたはクリックします。

STEP


9



生成された接続設定(例：リモートアクセス)を長押しまたは右クリックし、「接続プロパティの表示」をタップまたはクリックします。

STEP

10



「セキュリティ」タブをタップまたはクリックします。

▼VPNの種類


「Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)」を選択

▼認証

「次のプロトコルを許可する」を選択し、「Microsoft CHAP Version2 (MS-CHAPv2)」にチェックが入っていることを確認します。

STEP

11



「ネットワーク」タブをタップまたはクリックします。


▼この接続は次の項目を使用します

「インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6)」をチェックしない
※管理者から、Microsoftネットワークを利用するという指示があった場合、「Microsoftネットワーク用クライアント」もチェック

「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択した状態で「プロパティ」をタップまたはクリックします。

STEP

12



▼IPアドレスを自動的に取得する

項目を選択


▼DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する

項目を選択


「詳細設定」をタップまたはクリックします。

STEP


13



「リモートネットワークでデフォルトゲートウェイを使う」がチェックされていることを確認し、「OK」をタップまたはクリックします。

**STEP
14**

「OK」をタップまたはクリックします。

**STEP
15**

「OK」をタップまたはクリックします。
以上で基本的な設定は終了です。

STEP
1



「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをタップまたはクリックします。

STEP
2



生成された接続設定(例:リモートアクセス)を選択し、「接続」をタップまたはクリックします。

STEP
3



▼ユーザ名

管理者から発行されたユーザ名を入力
(例: username)


※お客様のご利用方法により、「username@example.jp」のように@以降のルーム部分が必要になる場合があります

▼パスワード

管理者から発行されたパスワードを入力

「OK」をタップまたはクリックします。

STEP
4



接続に成功すると「接続済み」と表示されます。

※端末認証を使用している場合には、リモートアクセスVPN接続後にWebブラウザを利用して端末認証を実施してください。詳しくは別紙「IIJ GIOリモートアクセス 端末認証ガイド」をご確認ください。

STEP
5



接続を切る場合は、「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをタップまたはクリックします。

STEP
6



生成された接続設定(例:リモートアクセス)を選択し、「切断」をタップまたはクリックします。



クラウド

L2TP/IPsec接続

リモートアクセスVPN接続の作成

STEP
1



「検索チャーム」を開き、検索ボックスに「コントロール パネル」と入力し、「アプリ」をタップまたはクリックして、検索結果に表示された「コントロール パネル」をタップまたはクリックします。

STEP
2



「ネットワークとインターネット」をタップまたはクリックします。

STEP
3



「ネットワークと共有センター」をタップまたはクリックします。

STEP
4



「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をタップまたはクリックします。

STEP
5



▼接続オプションを選択します
「職場に接続します」を選択

「次へ」をタップまたはクリックします。

STEP

6




▼どの方法で接続しますか？

「インターネット接続(VPN)を使用します」をタップまたはクリックします。

STEP

7



▼インターネットアドレス

IIJ GIOリモートアクセス設備のホスト名を入力

▼接続先の名前

任意の名前を入力

(例：リモートアクセス)

▼資格情報を記録する

項目をチェックを外す

「作成」をタップまたはクリックします。

STEP


8



「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをタップまたはクリックします。

STEP


9



生成された接続設定(例：リモートアクセス)を長押しまたは右クリックし、「接続プロパティの表示」をタップまたはクリックします。

STEP

10



「セキュリティ」タブをタップまたはクリックします。


▼VPNの種類

「IPsec を利用したレイヤー2トンネリング プロトコル(L2TP/IPSec)」を選択

▼認証

「次のプロトコルを許可する」を選択し、「Microsoft CHAP Version2 (MS-CHAPv2)」にチェックが入っていることを確認します。

「詳細設定」をタップまたはクリックします。

STEP
11


▼認証に事前共有キーを使う

項目を選択


▼キー

管理者から指定されたIPsec共有秘密鍵を入力

「OK」をタップまたはクリックします。

STEP
12

「ネットワーク」タブをタップまたはクリックします。


STEP
13

▼この接続は次の項目を使用します

「インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6)」をチェックしない

※管理者から、Microsoftネットワークを利用するという指示があった場合、「Microsoftネットワーク用クライアント」もチェック

「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択した状態で「プロパティ」をタップまたはクリックします。

STEP
14

▼IPアドレスを自動的に取得する


項目を選択

▼DNSサーバのアドレスを自動的に取得する

項目を選択


「詳細設定」をタップまたはクリックします。

STEP 15




「リモートネットワークでデフォルトゲートウェイを使う」がチェックされていることを確認し、「OK」をタップまたはクリックします。

STEP 16



「OK」をタップまたはクリックします。


STEP 17



「OK」をタップまたはクリックします。
以上で基本的な設定は終了です。

リモートアクセスVPN接続の接続・切断

STEP
1



「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをタップまたはクリックします。

STEP
2



生成された接続設定(例:リモートアクセス)を選択し、「接続」をタップまたはクリックします。

STEP
3



▼ユーザ名

管理者から発行されたユーザ名を入力
(例: username)


※お客様のご利用方法により、「username@example.jp」のように@以降のルーム部分が必要になる場合があります

▼パスワード

管理者から発行されたパスワードを入力

「OK」をタップまたはクリックします。


STEP
4



接続に成功すると「接続済み」と表示されます。

※端末認証を使用している場合には、リモートアクセスVPN接続後にWebブラウザを利用して端末認証を実施してください。詳しくは別紙「IIJ GIOリモートアクセス 端末認証ガイド」をご確認ください。

STEP
5



接続を切る場合は、「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをタップまたはクリックします。

STEP
6



生成された接続設定(例:リモートアクセス)を選択し、「切断」をタップまたはクリックします。



クラウド

SSTP接続

リモートアクセスVPN接続の作成

STEP
1




「検索チャーム」を開き、検索ボックスに「コントロール パネル」と入力し、「アプリ」をタップまたはクリックして、検索結果に表示された「コントロール パネル」をタップまたはクリックします。

STEP
2




「ネットワークとインターネット」をタップまたはクリックします。

STEP
3



「ネットワークと共有センター」をタップまたはクリックします。

STEP
4



「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をタップまたはクリックします。

STEP
5



▼接続オプションを選択します
「職場に接続します」を選択

「次へ」をタップまたはクリックします。

STEP

6




▼どの方法で接続しますか？

「インターネット接続(VPN)を使用します」をタップまたはクリックします。

STEP

7



▼インターネットアドレス

IIJ GIOリモートアクセス設備のホスト名を入力

▼接続先の名前

任意の名前を入力

(例：リモートアクセス)

▼資格情報を記録する

項目をチェックを外す

「作成」をタップまたはクリックします。

STEP


8



「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをタップまたはクリックします。

STEP


9



生成された接続設定(例：リモートアクセス)を長押しまたは右クリックし、「接続プロパティの表示」をタップまたはクリックします。

STEP

10



「セキュリティ」タブをタップまたはクリックします。

▼VPNの種類


「Secure Socket Tunneling Protocol(SSTP)」を選択

▼認証

「次のプロトコルを許可する」を選択し、「Microsoft CHAP Version2 (MS-CHAPv2)」にチェックが入っていることを確認します。

STEP

11



「ネットワーク」タブをタップまたはクリックします。


▼この接続は次の項目を使用します

「インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6)」をチェックしない
※管理者から、Microsoftネットワークを利用するという指示があった場合、「Microsoftネットワーク用クライアント」もチェック

「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択した状態で「プロパティ」をタップまたはクリックします。

STEP

12



▼IPアドレスを自動的に取得する

項目を選択


▼DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する

項目を選択


「詳細設定」をタップまたはクリックします。

STEP


13



「リモートネットワークでデフォルトゲートウェイを使う」がチェックされていることを確認し、「OK」をタップまたはクリックします。

**STEP
14**

「OK」をタップまたはクリックします。

**STEP
15**

「OK」をタップまたはクリックします。
以上で基本的な設定は終了です。

STEP
1



「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをタップまたはクリックします。

STEP
2



生成された接続設定(例:リモートアクセス)を選択し、「接続」をタップまたはクリックします。

STEP
3



▼ユーザ名

管理者から発行されたユーザ名を入力
(例: username)

※お客様のご利用方法により、「username@example.jp」のように@以降のルーム部分が必要になる場合があります


▼パスワード

管理者から発行されたパスワードを入力

「接続」をタップまたはクリックします。

「OK」をタップまたはクリックします。

STEP
4



接続に成功すると「接続済み」と表示されます。

※端末認証を使用している場合には、リモートアクセスVPN接続後にWebブラウザを利用して端末認証を実施してください。詳しくは別紙「IIJ GIOリモートアクセス 端末認証ガイド」をご確認ください。

STEP
5



接続を切る場合は、「タスクバー」から「ネットワーク」アイコンをタップまたはクリックします。

STEP
6



生成された接続設定(例:リモートアクセス)を選択し、「切断」をタップまたはクリックします。