

【別紙-印刷設定 Mac】

(用紙サイズの異なる帳票印刷)

プリセット登録によって A4 と A5 帳票をそれぞれ印刷する方法を説明します。

事前準備：

- ・ Chrome 拡張が「1.0.2.5」以降であること
下記コマンドを実行し、「1.0.2.5」が表示されることをご確認ください。
cat /Applications/OrcamoCloudExtension/VERSION

既知の不具合：

プリンタ名に日本語を使用するとプリンタ名からプリセット情報ファイルを取得できないため、正常に印刷されません。必ず半角英数字で作成してください。


1.

「プリンタとスキャナ」にて、プリンタの設定を 2 つ追加（下記例では同機種を 2 つ設定）



2.

テキストエディタを開き、「ファイル」→「プリント」を選択



3.

プリセット画面が表示されるので「詳細を表示」を押下



4.

赤枠、プリンタ欄で A4 プリンタが選択されていることを確認し、プリセット欄にて「現在の設定をプリセットとして保存」を選択すると、下記画面が表示されます。プリセット名を設定し、「OK」を押下し、**そのまま「プリント」を押下してください。**


※ 「プリント」していただくことにより、プリセットが登録されます。

また、プリセット名はプリンタ名と別の名称でも問題ありません。



5.

A4用のプリセット作成後、プリンタ欄で A5 プリンタを選択し、用紙サイズを A5 に変更後、プリセット欄にて「現在の設定をプリセットとして保存」を選択。




6.

A5用のプリセット名を設定して「OK」を押下し、そのまま「プリント」を押下してください。

※ 「プリント」していただくことにより、プリセットが登録されます。

また、プリセット名はプリンタ名と別の名称でも問題ありません。



7.

「2.」から「6.」の作業で下記がおこなわれました。

A4用プリセットを「現在の設定をプリセットとして保存」後、印刷。

A5用プリセットを「現在の設定をプリセットとして保存」後、印刷。

下記は「5.」の画面となりますが、画面上部の「プリンタ」欄にて、A4用プリンタ、A5用プリンタをプルダウンで切り替えていただき、用紙サイズがA4、A5とで切り替わることをご確認ください。



8.

以上の作業が完了後、設定内容反映のため、Macの再起動をおこなってください。

プリセットが正しく登録されている場合、「/Users/ユーザ名/Library/Preferences/」以下に下記が作成されますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

com.apple.print.custompresets.forprinter.プリンタ A4

com.apple.print.custompresets.forprinter.プリンタ A5

9.

WebORCAにて、A4、A5それぞれのプリンタにプリセットを設定したプリンタ名を設定し、印刷確認をおこなってください。

※ 下記例ではシステム管理マスタ 1031にて、lp1をA4帳票、lp2をA5帳票として設定しています

The screenshot shows the 'ORCAMOクラウド拡張' (ORCAMO Cloud Extension) settings page. At the top right, it displays '拡張機能バージョン: 1.0.4' and '連携アプリバージョン: 1.0.1'. The main section is titled 'プリンタ設定' (Printer Settings). On the right side of this section is a 'プリンタ追加' (Add Printer) button. Below this, there are two rows of printer settings. Each row consists of a text input field for the printer name, a dropdown menu for the printer model, and a '削除' (Delete) button. The first row shows 'lp1' in the input field, 'RICOH SP 4510 A4' in the dropdown, and a '削除' button. The second row shows 'lp2' in the input field, 'RICOH SP 4510 A5' in the dropdown, and a '削除' button. At the bottom of the settings area, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '完了' (Done).